



Datenschutzeinstellung Kamera/Mikrofon (Windows 11)

08.05.2024 10:30:36

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Anwenderbetreuung::Microsoft	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	11:41:06 - 13.06.2022

Symptom (öffentlich)

Einige Programme, z. B. für Videokonferenzen, können nicht auf die Kamera oder das Mikrofon zugreifen

Problem (öffentlich)

Der Zugriff auf Kamera oder Mikrofon wird für alle oder bestimmte Programme durch die Datenschutzeinstellungen von Windows 11 verweigert.

Lösung (öffentlich)

Ändern der Datenschutzeinstellungen (Windows 11) Um den Zugriff auf Kamera oder Mikrofon allgemein oder für bestimmte Programme zu erlauben, müssen die Datenschutzeinstellungen von Windows 11 entsprechend angepasst werden. Die folgende Anleitung zeigt dies am Beispiel der Kamera. Für das Mikrofon ist das Vorgehen aber entsprechend.

- Machen Sie einen Linksklick auf das Suchfeld in der Taskleiste oder drücken Sie die Windowstaste. Geben Sie dort Datenschutzeinstellungen für die Kamera ein und machen Sie einen Linksklick auf die gefundene Systemeinstellung.

- Nun öffnet sich ein Fenster mit der entsprechenden Systemeinstellung. Im Abschnitt Zulassen, dass Apps auf Ihre Kamera zugreifen machen Sie einen Linksklick auf den darunter befindlichen Regler, so dass dieser auf Ein steht.

- Für das Mikrofon ist das Vorgehen ähnlich. Drücken Sie wieder die Windowstaste und geben Sie in das Suchfeld "Mikrofon - Datenschutzeinstellungen" ein

- Nun öffnet sich ein Fenster mit der entsprechenden Systemeinstellung. Im Abschnitt Apps den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben machen Sie einen Linksklick auf den darunter befindlichen Regler, so dass dieser auf Ein steht.

- Kontrollieren Sie, ob das von Ihnen benötigte Programm in einem der Abschnitte separat aufgelistet wird. Wenn ja, muss auch dort der entsprechende Regler auf Ein stehen. Nun können Sie das Fenster der Systemeinstellungen schließen.